

Stravování - IMES Kasa

V tomto manuálu naleznete podklady pro obsluhu systému KASA se stravovacím systémem Aktion NEXT. Kompletní podklady pro nastavení a použití pokladny IMES naleznete na webových stránkách dodavatele:

- www.imes.cz
- www.pokladnikasa.cz



Online manuál pro nastavení pokladní kasy: <http://imes.cz/...03131018.htm>




Online manuál pro použití pokladní kasy: <http://www.softok.cz/...04091623.htm>

MANUÁL PRO OBSLUHU

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU KASA

1. Dvojklikem na ikonu modulu Kasa.



2. Otevření okna pro přihlášení.

- Jméno – zadání jména uživatele.
- Heslo – zadání hesla uživatele.
- Zadání potvrdit ikonkou **Přihlásit**.

– Vytvořeny 2 uživatelské účty:

- **Kasa1** – nevyplňuje se heslo.
- **Uživatelský účet pro běžnou obsluhu kasy (nákupy/uzávěrky/přidávání položek).**
- **Aktion1** – heslo: aktion2018.
- **Uživatelský účet pro správu a konfiguraci nastavení.**

Po přihlášení uživatele kasa1 se otevře editor pořízení Kasy.

Položka	Název položky	Množství	Cena/Mj	Celková částka	01 - Kasa 01
EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem %SI %DPH
		1,00	0,00	0,00	0

KČ
 EAN 18618B68-0A57-47D4-5

Vklad 91	Výběr 92	Kláb 9	Kláb 1	Kláb 2	Platnost
Jed. 3	Kopie naobk	Celno vřky	Zodi 3 (ak.az)	Bez daty	Ukončit

Šuplík	Uzávěrka	Menu
Storno (F10)	Zrušit paragon	Reklama
Rádky	Paragony	Uzávěrky
Partner (F7)		Sleva % (F6)

Jidla	Hledej (F4)	Vymaz položky(F8)	Nová řádka(INS)	Kupon slevy	Přijatá platba(F12)
-------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	----------------------------

Změna množství (F5)	Backspace	←
7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	.	Enter

Po přihlášení pomocí uživatele Aktion1 se otevře okno s jednotlivými ikonkami pro práci s nastavením

IMES - [Demoverze; rok 2018] (c) 26.04.2018 19:20/beta

Připojení | Moduly | Systém | Údržba | Nápověda | Služba nespuštěna


Kasa
 Kasa


Ceny
 Položky a ceník


Čís
 Číselníky


Po
 Pokladna


Part
 Partneři

Oblíbené | Účetnictví | Mzdy a OE | Majetek | Zásoby - Obchod | Výroba | Zvířata | Společné | Podnik

sa (101) SQL3.iData_Aktion_Kasa

EDITOR POŘÍZENÍ KASY – PARAGONY A POPIS ZADÁVANÝCH ÚDAJŮ

Po spuštění modulu Kasa se zobrazí editor kasy. V hlavičce (první řádka okna kasy) jsou zobrazeny základní údaje:

Kasa 01		Řada 01		Měna	Kurz	1	Prodej	Partner	0000050008	000	Slezník Petr	Limit	179,70	Stav	179,7	Doklad	0118000327
Položka	Název položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	%SI	%DPH										
EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	%SI	%DPH										
			1,00	0,00	0,00	0											

Kč

EAN 18618B68-0A57-47D4-5

Vklad 91	Výběr 92	Jde 0	Jde 1	Jde 2	Prostřed
Jde 3	Hláse	Cukro	Zboží 5	Bez	Čistý
	ovosko	vrky	zakus.	CMW	Vše

Šuplík	Uzávěrka	Menu
Storno (F10)	Zrušit paragon	Reklama
Řádky	Paragony	Uzávěrky
Partner (F7)		Sleva % (F6)

Změna množství (F5)	Backspace	←
7	8	9
	-	→
4	5	6
	+	↑
1	2	3
		↓
0	.	Enter

Jidla	Hledej (F4)	Vymaz položky(F8)	Nová řádka(INS)	Kupon slevy	Přijatá platba(F12)
-------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	----------------------------

- číslo kasy
- řada číslování paragonů
- měna kasy
- kurz
- název režimu – Prodej

Kasa 01 Řada 01 Měna CZK Kurz 1 Prodej

- partner – číselný kód z adresáře strážníků
- jméno strážníka
- limit – hodnota v Kč povolené útraty
- stav – stav (zůstatek) konta – el. peněženky – hodnoty se naplňují až po zvolení strážníka (EAN)
- doklad – přidělené číslo paragonu (číslování od-do nastaveno u řady paragonů).

Partner 0000050008 000 Eichler Milan Limit 99 999 999,00 Stav -11170 Doklad 0118000032

EAN – čárový kód strážníka.

Po spuštění Kasy je vždy kurzor nastaven na položku EAN – čárový kód strážníka. • Povinné vyplnění pro pořízení prodeje chybné zadání nebo nevyplnění nedovolí: přesun na údaj EAN – položka a nelze zadávat položky prodeje položky prodeje nelze zadávat ani přes tlačítka předvoleb

The image shows a software interface with a label 'EAN' followed by a large orange rectangular input field. To the right of the input field is a small square button containing a magnifying glass icon, which is used to initiate a search.

VÝBĚR STRÁVNÍKA

- Pomocí čipu – přiložení čipu ke snímacímu zařízení (kurzor musí být nastaven na položku **EAN**).
- Ruční zadání kódu strávnicka. Otevření výběru ikonkou Hledej (na dolní liště okna) nebo klávesou F4.

The image shows a horizontal toolbar with five buttons: 'Jídla', 'Hledej (F4)', 'Výmaz položky(F8)', 'Nová řádka(INS)', and 'Kupon slevy'. The 'Hledej (F4)' button is highlighted with a red rectangular box.

- Otevření výběru myší volbou **comba** v údaji **EAN**.

The image shows the 'EAN' input field from a previous screenshot. The small square button with the magnifying glass icon is now highlighted with a red rectangular box, indicating it should be clicked to open the selection menu.

Po otevření výběru je kurzor nastaven na příjmení strávnicka.

- Přesun na požadovaného strávnicka:
- Zadání příjmení přes klávesnici – aut. posun na řádek dle zadávaných znaků na klávesnici.
- Možno se pohybovat pomocí kláves – šipka dolů a šipka nahoru.
- Označení řádku myší nebo přes dotykový monitor.

Příjmení	Jméno	Zůstatek konta	Platný strávnik	Vklad A/N	OsobníČíslo	ZpůsobPlatby	Kor
Definice filtru na sloupcích - text: a, a%, %a% ..., datumy a čísla: implicitně =, <,> ... ikonkou Vlastní							
Bezděk	Petr	240	☒	☒	Ext0003		1
Břim	Lukáš	1133,5	☒	☐	0015		2
Hroch	Martin	-136,2	☒	☐	0008		2
Chytrý	Josef	362,54	☒	☒	Ext0004		1
Jedno	Tomáš	-161	☒	☐	0013		2
Klusová	Marie	7,61	☒	☒	Ext0002		1
Kudrnáč	Mojmír	-544,2	☒	☐	0011		2
Malá	Petra	-2,7	☒	☐	0007		2
Mrázová	Linda	-88,8	☒	☐	0014		2
Nová	Lenka	-289,6	☒	☒			1
Novák	Jiří	48,7	☒	☒	Ext0001		1
Novák	Karel	18,7	☒	☐	X0001		2
Podvodník	Lukáš	0	☒	☒	Pozor - zapomíná zaplatit!		1
Pokorný	Zdeněk	-166,7	☒	☐	0010		2
Prokop	Martin	500	☒	☒			1
Špaček	Pavel	-103,9	☒	☐	0009		2
Tuhá	Helena	-135,9	☒	☐	0012		2
Voska	Bohdan	-137,9	☒	☐	Ext0003		2


At the bottom of the table, there is a status bar with navigation icons and a text field showing '1 z 18'. In the bottom right corner, there is a button labeled 'Vybrat F3' which is highlighted with a red box.

BEZ VYPLNĚNÍ STRÁVNÍKA LZE V KASE PROVÁDĚT POUZE TYTO OPERACE:

- Uzávěrka – lze provést uzávěrku kasy – Nepoužívá se.
- Prohlížení pořízených paragonů – jen paragony před uzávěrkou přes ikonku **Řádky**.
- Prohlížení a tisk již pořízených paragonů – jen paragony před uzávěrkou přes ikonku **Paragony**.
- Prohlížení a tisk již uložených uzávěrek přes ikonku **Uzávěrky**.



- Prohlížení jídelníčku přes ikonku **Jídla** (ikonka na dolní liště).
- Podmínkou zobrazení jídelníčku daného dne je pořízení prvního stravníka – kasa importuje jídelníček z Aktionu.



- VOLBA MENU Zobrazení úloh, které umožňují tisk sestav, opravu a zadání položky zboží, zobrazení číselníků.



SPRÁVNÉ ZADÁNÍ STRÁVNÍKA V hlavičce se objeví:

- číselné označení strávníka z adresáře strávníků
- název strávníka
- hodnota limitu prodeje strávníka
- hodnota zůstatku konta (elektronické peněženky) strávníka.

Partner 0000050006 000 Bezděk Petr Limit 240,00 Stav 240


Kurzor se automaticky přesouvá na údaj **EAN** – čárový kód pro zadávání položek prodeje.

Kasa 01	Řada 01	Měna CZK	Kurz 1	Prodej	Partner 0000050006	000	Bezděk Petr	Limit
Položka	Název položky	Množství	Cena/Mj	Celkov.				
EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem	%SI	%DPH	
			1,00	0,00	0,00	0		

ZADÁNÍ CHYBNÉHO EAN STRÁVNÍKA

Důvody:

- Načtený kód v seznamu strávníků neexistuje (chybová hláška – Neplatný formát ID osoby + zadaná chybná hodnota).
- Zobrazení chybové hlášky, která identifikuje druh chyby a dotaz na opakování zadání strávníka:
 - Ano – potvrzením ikonky se kurzor opět postaví do údaje **EAN** s tím, že je možné opakovat zadání, a to novým otiskem prstu, novým sejmutím čipu nebo ručním zadáním.
 - Cizí strávník – potvrzením ikonky se automaticky do **EAN** zadá hodnota cizího strávníka (hodnota 1) a prodej je evidován jako Drobný nákup.



ZADÁNÍ EAN POLOŽKY

Možnosti zadání čárového kódu:

1. Ruční editací čárového kódu přes numerickou klávesnici a potvrzením **Enter**.
2. Přes tlačítko předvolby.
3. Převzetí ze zobrazeného výběru.

RUČNÍ EDITACÍ ČÁROVÉHO KÓDU

- Přes numerickou klávesnici a potvrzením **Enter**.
- Např. objednávací kód jídla – 3.


Zadán neexistující kód:

- Zobrazení chybové hlášky v názvu položky – **Čárový kód neexistuje v číselníku**.
- Kurzor stále stojí na údaji **EAN** – položka (že je kurzor na údaji EAN položka, je označeno světle modrou barvou a zároveň je údaj orámován přerušovanou čarou).


EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem	%SI	%DPH
89	Čárový kód neexistuje v číselníku		1,00	0,00	0,00	0	

Zrušení neexistujícího kódu:

- Ikona **Výmaz položky** (F8) – pořízená hodnota se vymaže a je nutné nové zadání.



- Ikona **Backspace** – pořízená hodnota se vymaže a je nutné nové zadání.



- Zvolení tlačítka předvolby – chybný kód se přepíše kódem dle předvolby.

POUŽITÍ IKONKY PŘEDVOLEBY

- K dispozici je 1 – 99 skupin – každá skupina 10 tlačítek.


- Přepínání mezi skupinami ikonou **Další** nebo **Předchozí** (ikonka **Vše** není přístupná).
- V případě, že existuje jen jedna skupina tlačítek, jsou tlačítka **Předchozí** a **Další** šedivé – nepřístupné, ikonky se zpřístupní až při existenci více skupin.




PŘIDÁNÍ NOVÉHO SORTIMENTU DO KASY

1. K tlačítku přiřazena konkrétní položka. o Po zvolení tlačítka je položka pořízena vždy s množstvím 1 a s doplněním jednotkové ceny z ceníku. o Automatické postavení na další řádek. o Chybně nastaveno tlačítko předvolby – údaj EAN položka se nevyplní a kurzor nepřeskočí na další řádek.

2. K tlačítku přiřazen sortiment zboží



o Po zvolení se zobrazuje omezený výběr daného sortimentu.



Ve výběru se postavit na konkrétní řádek s daným zbožím – řádek zabarvený modře:

- Pohyb ve výběru – šipka nahoru nebo dolů na klávesnici nebo označení myši nebo označení přes dotykový monitor.
- Potvrzení zboží – ikonka Vybrat nebo F3 nebo Enter

Následně je potřeba se přepnout na záložku **Ceny** a doplnit cenu daného zboží (položka ceny/MJ). Po ukončení editace klikneme na položku **Uložit** pro potvrzení nastavení.

PŘIDÁNÍ TLAČÍTEK NA PANEL KASY Pro úpravu rozložení tlačítek zboží je potřeba se přihlásit do Kasy administrátorským účtem (aktion1) a zvolit možnost **Číselníky**. Zjistíme si, na jakou pozici tlačítko chceme vložit. Otevřeme číselník **C0471 Tlačítka zboží (položek)**. Klikneme na položku **prohlížet/Editovat**, abychom povolili editaci.

V každé skupině je maximální počet tlačítek 10. Pořadí tlačítka ve skupině je od 1 do 10. Novou skupinu tlačítek vytvoříme v číselníku **C0472 Skupiny tlačítek**. Nové tlačítko pořídíme kopií řádku nějakého tlačítka podobného. Právě tlačítko **Kopie řádku**. Změníme:


1. pořadí skupiny (když chceme tlačítko do jiné skupiny než tlačítko kopírované)
2. Pořadí tlačítka ve skupině (udává pozici tlačítka 1–10)
3. **Tlačítko obsah** – vybereme možnost: **K tlačítku přiřazena položka a čárový kód (EAN)**.

Nakonec všechny změny potvrdíme kliknutím na tlačítko **Post-editace** v dolním řádku.


Ruční editací se zvolením zboží ve výběru

1. Otevření výběru:

- a. přes ikonku Hledej (F4) nebo klikem myši na combo



2. combo na údaj EAN položka



- Otevření výběru se všemi existujícími položkami jídla a zboží (při používání elektronické

peněženky se zobrazuje i položka Konto – vklad a Konto výběr).

- Pohyb ve výběru – klávesou šipka nahoru nebo dolů, označený řádek vysvícen modře a převzetí na

Enter nebo ikonkou Vybrat F3.

- Zobrazení položek jídel ve výběru

- položky jídel se ve výběru zobrazují dle zadané platnosti od do datumu vč. Času
- např. položky jídel – oběd s časem od 11:00 do 14:00 se zobrazí jen v uvedeném rozsahu času (v 14:01 se již položka nezobrazuje)
- i když položka jídla není ve výběru zobrazena, lze ji pořídit přes tlačítko předvolby nebo editací čárového kódu, což u jídla je objednací kód

o Název položky


Hodnota se nepořizuje, je vždy automaticky doplněná od zvolené položky.

o MJ

Hodnota se nepořizuje, je vždy automaticky doplněna od zvolené položky.

o Množství

Hodnota se při standardním pořízení nepořizuje (není nastaveno zastavování) a je automaticky doplněna hodnota 1. Při požadavku hodnotu zadat, je prováděno přes ikonku Změna množství nebo klávesu F5.



Změna množství musí být zvolena před zadáním EAN – položky nebo tlačítka předvolby. Volbou ikonky se zobrazí panel, do kterého se hodnota zadá editací.

Nelze zadat hodnotu 0 a zápornou hodnotu.

EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/MJ	C
0	Kapustová polévka (A 1,7)	ks	1,00	8,00	
1	Uzená bůčková roláda s brambor	ks	1,00	51,30	
2000002	Nealko 1	ks	1,00	20,00	
			1,00	0,00	



Počet pořizovaných desetinných míst musí být předem domluveno a nastaveno – standardně je

nastaveno – 2 – desetinná místa, při požadavku 3 nebo 4 je nutné provést nastavení kasy (na 3 desetinná místa se nastavuje v případě prodeje váženého zboží).

o Cena/MJ

Jednotková cena maloobchodní (vždy vč. DPH) – povinný údaj. Automatické doplnění od zvolené položky: Položky ostatního zboží – cena zadaná u položky v ceníku v Kasa-Imes Povinný údaj – při nedoplnění nelze pokračovat v pořízení – nutná editace nebo zrušení položky.

EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/MJ	C
0	Kapustová polévka (A 1,7)	ks	1,00	8,00	
1	Uzená bůčková roláda s brambor	ks	1,00	51,30	
2000002	Nealko 1	ks	1,00	20,00	
2000006	CenaMJ musí být vyplněna	ks	1,00	0,00	

Editace Cena/MJ není zakázaná, ale uživatel se musí postavit do údaje Cena/MJ a provést editaci

Přesun lze provést klikem myši nebo dotykový monitor nebo šipka doprava (přes Enter se přesun neprovede, protože na údají není nastaveno zastavování).

o Celkem

Vypočtená celková cena položky (množství x cena/MJ) Hodnota se nepořizuje

o %DPH

Hodnota se nepořizuje, je vždy automaticky doplněna od zvolené položky Ukončení pořízení paragonu – Přijatá platba nebo F12



o Volbou tlačítka se kasa přepíná do platby – změna editoru na platbu.

Přidání nového sortimentu do Kasy

Přidání a editace položek v Menu pokladny je možná pomocí tlačítka Menu na hlavní ovládací liště, následně zvolíme možnost Nová položka a cena.

Množství Cena/Mj Celková částka 01 - Kasa 01				
Množství	Cena/Mj	Celkem	%SI	%DPH
1,00	0.00	0.00	0	

Nová položka a cena

Změna cen

Zavřít (Alt+F4)

Kč

EAN

Ukončit

Jídlo 0	Jídlo 1	Jídlo 2	Jídlo 3	Jídlo 4	Předchozí
Jídlo 5	Jídlo 6	Jídlo 7	Jídlo 8		Další
					Vše

Šuplík	Uzávěrka	Menu
Sorno (F10)	Zrušit paragon	Reklamace
<i>Řádky</i>	<i>Paragony</i>	<i>Uzávěrky</i>
Partner (F7)		Sleva % (F6)

V okně karta položky je pro novou položku potřeb vyplnit políčka:

- Název sestavy: Zadáme jméno nové položky, např. tatranka
- Sortiment: Vybereme z číselníku Sortimentu
- Čárový kod: zadáme pomocí čtečky čárových kodů

Karta položky

Šablona	Položka	Název sestavy	MJZ	Skupina	Sortiment	% DPH	ČárKód	Aktivita	Uložit
20	2000009		ks	20		15,00		0	1

Řádky	Hlavička detail	Internetový obchod	Stav	Objednávky	Doklady	Faktury	Dokumenty	Nápočty	Třídění	Ostatní
MJ	Přepočet množství								Cena/MJ info	0,00
MJ	Zkr	Požizení	Tisk	MJZ ... /					MJ doby život/záruky	D
									ZaokrObj	0 Fšarže 0
Platnost:		OD 30.12.1899 00:00	DO 30.12.1899 00:00	Min	0,0000	Max	0,0000		Opt	0,0000
									Limit % StPř	0,00
Jiné 21				Jiné 22						
Jiné 31				Jiné 32						
Plán výroby	0	Identifikace	0 %	0						
Text 1				Text 2						
Vzor				Aktivita	0				Přir/KD-Hmot v kg-DávkaHa-Kc	0
									Uložit	1

Řádky MJ detail **Ceny** Internet detail Partneři Katalog Varianty – příslušenství Dokumenty Čárové kódy Receptury Třídění

Nová položka Editace s výběrem Cenik Nová cena Editace/Prohlázení Třídění Výmaz Uložit Zrušit změny

Název 1 položky musí být vyplněný (1050006)

- Následně je potřeba se přepnout na záložku Ceny a doplnit cenu daného zboží (položka ceny/MJ)

Řádky	Hlavička detail	Internetový obchod	Stav	Objednávky	Doklady	Faktury	Dokumenty
Šablona	Kasa1	kasa prodejní ceny	Název kategorie	prodej, tuzemsko 1			
Ša...	Druh	Typ	Kateg	Název kat. ceny	Měna	Cena/MJ	MJ
Kasa P	M	01	prodej, tuzemsko 1	CZK	55	ks	1.1.2015
							31.12.2050

Řádky	MJ detail	Ceny	Internet detail	Partneři	Katalog	Varianty – příslušenství	Dokumenty	Čárové kódy	Receptu
-------	-----------	------	-----------------	----------	---------	--------------------------	-----------	-------------	---------

- Po ukončení editace klikneme na položku Uložit pro potvrzení nastavení

Karta položky

Šablona	Položka	Název sestavy	MJZ	Skupina	Sortiment	% DPH	ČárKód	Aktivita	Uložit
20	2000009	testttstst	ks	20	12	15,00		0	1

Řádky	Hlavička detail	Internetový obchod	Stav	Objednávky	Doklady	Faktury	Dokumenty	Nápočty	Třídění	Ostatní
-------	-----------------	--------------------	------	------------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------

MJ		Přepočet množství			Umístění Osoba	Cena/MJZ info	0,00
MJ	Zkr	Pořízení	Tisk	MJZ ... /		MJ doby život/záruky	D
ks	ks	1	0				

ZaokrObj 0
FŠarže 0

Platnost:
OD 30.12.1899 00:00
DO 30.12.1899 00:00
Min 0,0000
Max 0,0000

Jiné 21
Jiné 31
Plán výroby
Text 1

Jiné 22
Jiné 32
0 Identifikace
0 %
0
Text 2

Vzor
Aktivita
0
Běžné položky

Přir/KD-Hmot v kg-DávkaHa-Kr
Uložit 1
Ceny 1

Řádky	MJ detail	Ceny	Internet detail	Partneři	Katalog	Varianty – příslušenství	Dokumenty	Čárové kódy	Receptury	Třídění
-------	-----------	------	-----------------	----------	---------	--------------------------	-----------	-------------	-----------	---------

Nová položka
Editace s výběrem
Ceník
Nová cena
Editace/Prohlášení
Třídění
Výmaz
Uložit
Zrušit změny

Save All
sa (56)
NB-eichler\Aktionnent2016.iData_Isover 1/1

Přidání tlačítek na panel kasy

The screenshot shows the FAN software interface. A table with four columns is highlighted with a red box. The columns are labeled 'Zboží 2', 'Zboží 1', 'Zboží 4', and 'Oběd'. The first row of the table contains the values '21%' and '15%' under the first two columns, respectively. Below the table, there are three buttons: 'Šuplík', 'Uzávěrka', and 'Menu'. The bottom row of the interface shows 'Storno (F10)', 'Zrušit paragon', and 'Reklamacie'.

Zboží 2	Zboží 1	Zboží 4	Oběd
21%	15%		

Šuplík Uzávěrka Menu


Storno (F10) Zrušit paragon Reklamacie

Řádky Paragony Uzávěrky

Partner (F7) Sleva % (F6)

Pro úpravu rozložení tlačítek zboží je potřeba se přihlásit do Kasy administrátorským účtem (aktion1) a zvolit možnost Číselníky


- Zjistíme si, na jakou pozici tlačítko chceme vložit
- Otevřeme číselník C0471 Tlačítka zboží (položek)
- Klikneme na položku prohlížet/Editovat abychom povolili editaci



V každé skupině je maximální počet tlačítek 10. Pořadí tlačítka ve skupině je od 1 do 10 Novou skupinu tlačítek vytvoříme v číselníku C0472 Skupiny tlačítek Nové tlačítko pořídíme kopií řádku nějakého tlačítka podobného. Pravé tlačítko Kopie řádku Změníme:


1. pořadí skupiny(když chceme tlačítko do jiné skupiny než tlačítko kopírované)
2. Pořadí tlačítka ve skupině (udává pozici tlačítka 1-10)
3. Tlačítko obsah – vybereme možnost: K tlačítku přiřazena položka a čárový kód (EAN)

Nakonec všechny změny potvrdíme kliknutím na tlačítko Post-editace v dolním řádku.




UKONČENÍ APLIKACE

- Ukončení pořízení v kase – tlačítko **Ukončit**.



- Následuje dotaz na ukončení.



- Potvrzením **Ano** je program kasy ukončen; při přesunu na **Ne** a jeho potvrzení není kasa ukončena.
- Kasu nelze ukončit v pozici rozpořádaného paragonu – již existuje jeden řádek paragonu – tlačítko **Ukončit** není přístupné – je šedivé (nelze zvolit). Paragon je nutné uložit nebo zrušit.